


Hoe stel ik mijn email op Windows 8 in?

Voor het instellen voor uw mail in Windows 8 is het belangrijk om te weten dat u hier alleen gebruik van kunt maken met het type account **IMAP** en **niet** met **POP3**.


1. Open Windows 8 Mail.

2. U dient in te loggen met uw Microsoft account (@live.nl ,@hotmail.com, @hotmail.nl). Wanneer u geen Microsoft account heeft dient u er één aan te maken. Als u bent ingelogd met uw Microsoft account kunt u uw e-mail instellen van uw domein.




3. Ga naar **Instellingen**, vervolgens naar **Accounts** en klik hierna op **Een account toevoegen**. Kies vervolgens voor **Ander account**.

4. Er wordt een pop up scherm weergegeven. Klik op **Meer details weergeven**.

Live Geen berichten sinds afgelopen twee weken 

Postvak IN
Concepten
Verzonden items
Postvak UIT
Ongewenste e-mail

Jouw Overige-account toevoegen 


Voer de onderstaande informatie in om verbinding te maken met je account Overige.

E-mailadres


Wachtwoord


[Meer details weergeven](#)

Verbinding maken **Annuleren**

 **Windows activeren**
Ga naar PC-instellingen om Windows te activeren.

5. U kunt nu uw e-mail gegevens invullen.

Live Geen berichten sinds afgelopen twee weken 

Jouw Overige-account toevoegen 

Voer de onderstaande informatie in om verbinding te maken met je account Overige.

E-mailadres

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Server voor binnenkomende e-mail (IMAP) Poort

Op de server voor binnenkomende e-mail is SSL vereist


Server voor uitgaande e-mail (SMTP) Poort

Op de server voor uitgaande e-mail is SSL vereist

Op de server voor uitgaande e-mail is authenticatie vereist

Dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruiken om e-mail te versturen en ontvangen

[Minder details weergeven](#)

Verbinding maken **Annuleren**  **Windows activeren**
Ga naar PC-instellingen om Windows te activeren.

LET OP; e-mailadres en gebruikersnaam zijn hetzelfde.

E-mailadres: uwemail@adres.nl

Gebruikersnaam: uwemail@adres.nl

Wachtwoord: uw wachtwoord (deze kunt u terugvinden in het controlepaneel)

Server voor binnenkomende e-mail (IMAP): mail.uwdomein.nl

Poort: **143**

Op de server voor binnenkomende e-mail is SSL vereist: **Uitvinken**

Server voor uitgaande e-mail: mail.uwdomein.nl

Poort: **825**

Op de server voor de uitgaande e-mail is SSL vereist: **Uitvinken**

Op de server voor uitgaande e-mail is authenticatie vereist: **Aanvinken**

Dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruiken om e-mail te versturen en ontvangen:

Aanvinken

6. Klik vervolgens op **Verbinding maken**.